



REKOMANDASYON POU ANPECHE

ANPWAZONNMAN AK GAZ

KIJAN DE SWEN KI DWE APLIKE?

- Li etikèt pestisid la epi swiv enstriksyon yo, sitou sa yo ki presize itilizasyon ekipman pwoteksyon pèsònèl yo epi ki endike peryòd re-antre ak retrè
- Lè wap aplike, itilize ekipman pwoteksyon pèsònèl ki endike sou etikèt pwodwi a kòrèkteman
- Apre douch, jete kostim jetab la, oswa si sa aplikab, estoke li nan yon kazyè e spesyal rad kontamine separe de rad lari ou
- Pa ale ak rad ki kontamine lakay ou. Konpayi an dwe lave yo.
- Lave vesò vid la lè ou ajoute dlo jiska yon ka nan kapasite li, fèmen li epi souke li pou 30 segonn; Lè sa a, vide dlo a nan letan an vaporizatè. Repete pwosedi sa a twa fwa
- Prepare melanj yo nan yon kote eksklizif, byen limen, lwen sous dlo epi ki gen yon etaj ki enpèmeyab ak yon sistèm pou ranvèse ak koleksyon devèsman



KISA POU FÈ POU DIMINYE EFÈ YO?

- Idantifye zòn sansib, sa vle di, sektè adjasan a pwopriyete kote gen moun ki ka afekte pa flite, tankou lekòl, lopital, kay, kote itilizasyon piblik, elatriye
- Etabli yon teren sekirite 50 mètr nan zòn sansib kote aplikasyon an te fet la soti lè l sèvi avèk metòd ki anpeche l flite
- Pa aplikel avèk van ki depase 9 km / h (fèy pyebwa yo deplase)
- Enstale, nan yon kote vizib, yon siy avètisman ki endike non pestisid la aplike, dat aplikasyon an ak peryòd re-antre a
- Pa aplike pestisid lè gen lòt travay nan paralèl nan zòn nan pou trete oswa pèmèt transpò piblik moun nan li
- Sèvi ak ekipman aplikasyon an nan bon kondisyon (san fwit), kalibre ak ajitaj anti-flit

REGLEMAN
ASOSYE

- D.S.N ° 594/1999. MINSAL.
Règleman sou kondisyon debaz anviwònman an nan espas travay
- Siprèm Dekrè No 158 / MINSAL.
Règleman sou kondisyon pou sekirite sanitè moun nan aplikasyon tè pestisid agrikòl yo
- Res. Ex, N ° 140/2017. MINSAL.
Pwotokòl siveyans epidemyoloji pou travayè ki ekspozè a pestisid